




【ご利用頂くために必要なもの】  
 ・ニンテンドーDSブラウザー (メモリー  
 拡張カートリッジ対応)のDSカード  
 ・メモリー拡張カートリッジ

ニンテンドーDSブラウザーを起動  
 し、「設定」を押してください。



「プロキシ設定」が「無効」になっ  
 ているか確認してください。

「有効」となっている場合は、「プロ  
 キシ設定」を選択し、次項の手順  
 にて「無効」にしてください。



「プロキシを使用」のチェックを外し、画面右下の「OK」ボタンを押してください。

再度「プロキシ設定」が「無効」になっているか確認してください。



「ネットワーク接続設定」の「接続」を押してください。



「Wi-Fi接続先設定」を押してください。



「Wi-Fi接続先選択」で、任意の接続先を選択してください。  
ここでは例として「接続先1」を選択しています。



「接続先1」の設定で「手動」を押してください。



「SSID」の「編集」を押してください。




SSIDを入力します。

お申込完了時にお伝えしている公衆無線LAN情報に従い、該当エリアのSSIDを入力してください。

“wpa-psk”および“wpa-eap”はセキュリティ設定が未対応のため設定できません。

「決定」を押してください。  
次に「この内容でよろしいですか」で「はい」を押してください。



BBモバイルポイント、livedoor wireless の設定をする場合は、「WEPキー」の「編集」を押してください。



「WEPキー」を入力してください。

前頁と同様に公衆無線LAN情報に従い、該当エリアの「ネットワークキー (WEPキー)」を入力してください。

「決定」を押してください。次に「この内容でよろしいですか」で「はい」を押してください。



「IPアドレス自動取得」で「する」を選択してください。



「DNS自動取得」で「する」を選択してください。  
次に、「設定を保存」を押してください。




「Wi-Fi接続先選択」の画面になりますので、「もどる」を押してください。  
次に「Wi-Fi接続設定」の画面になりますので、「もどる」を押してください。

「設定」の画面に戻りましたら、右下の「」ボタンを押してください。

ネットワーク接続設定は完了です。

**ここまでの工程は初回接続時のみ必要です。**



ネットワーク接続設定済のエリア内にて「ニンテンドーDSブラウザ」を起動します。

「スタートリンク」のいずれかを選択すると「ネットワークに接続しています...」と表示されます。



証明書を許可しますか？

このサイトとの接続は安全ではない可能性があります。原因：

不明なルート証明書です。

このサイトに接続しますか？

と表示される事があります。右下の「はい」ボタンを押してください。



各エリアのログイン画面が表示されます。


左図はWi2自社エリアのログイン画面です。

BBモバイルポイント、livedoor wirelessエリアでは、各社のログイン画面が表示されます。



ログインIDとパスワードを入力してください。

Wi2自社エリアでは、ログインIDの「@wi2」は省略可能です。



ログイン完了です。  
インターネットに接続する事が可能です。

BBモバイルポイント、livedoor wirelessエリアでは、各社のログイン完了画面が表示されます。

## 参考

### BBモバイルポイント 設定マニュアル

<http://tm.softbank.jp/wlan/manual.html>

### livedoor wireless 設定マニュアル

<http://helpguide.livedoor.com/help/wifi/guide/grp101>